





HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ QUA EMAIL

- Khởi động phần mềm DataSuite. Cắm PicoLite vào máy tính qua cổng USB.
- Trên giao diện phần mềm DataSuite, click phải lên biểu tượng PicoLite chọn **Setup**.
- Trên cửa sổ Setup chọn tab **Sensors** cài đặt các thông số như hình. Click Setup để hoàn thành.



- Trên thanh công cụ của phần mềm DataSuite chọn biểu tượng cài đặt cảnh báo email.
- Trên cửa sổ cài đặt, chọn tab **Contacts**. Click **Add Contact** để thêm người nhận cảnh báo.



➤ Điền đầy đủ thông tin vào cửa sổ bên dưới. Click **OK**

Contact Details

Name:

Title:

Phone number:

E-Mail:

Workday start:

Workday end:

Vacation

From:

Until:

Number of SMS resends:

➤ Chọn tab **Notifications Setup**. Click **Check All**. Click **Contacts**.


Email Alarm Notifications

Notifications Setup | **Contacts** | Groups



E-Mail

	Low Alarm	Pre-low Alarm	Pre-high Alarm	High Alarm	Normalized
PicoLite Temperature	<input checked="" type="checkbox"/> 35.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 40.00	<input checked="" type="checkbox"/>

- Đánh dấu tên người nhận đã tạo ở phần trước. Click **OK**.
- Click **Close** đóng cửa sổ cài đặt.



- Click phải lên biểu tượng PicoLite chọn **Setup**. Chọn tab **Properties**.
- Gõ tên vào ô **Comment**. Chọn chế độ ghi **Cyclic run**. Điều chỉnh thời gian lấy mẫu ở **Interval**.
- Click **Setup and Run** để hoàn thành.



CHÚC THÀNH CÔNG !!!